



Network License Manager

GstarCAD 2025




Tabla de contenidos

1.	Instalación y configuración de GstarCAD Network License Manager	3
1.1.	Instalación	3
1.2.	Configuración	5
2.	Activación y devolución de la licencia de red de GstarCAD	7
2.1.	Activar en línea	7
2.2.	Activación manual	9
2.3.	Devolución en línea	12
2.4.	Devolución manual	13
3.	Verifique los usuarios que activaron la licencia de red desde su servidor	17
4.	Verifique los usuarios que tomaron prestada la licencia de red de su servidor	18
5.	Compruebe los usuarios que están utilizando o se utilizaron la licencia de red	18

Guía del administrador de licencias de red GstarCAD 2025


El modo de cifrado de licencia de red de GstarCAD le permite compartir una serie de licencias de GstarCAD en la LAN de su oficina. Da flexibilidad de licencia flotando entre un grupo de trabajo. Antes de la instalación de la red, debe especificar el equipo servidor para instalar [GstarCAD 2025 Network License Manager](#).

1. Instalación y configuración de GstarCAD Network License Manager


1.1. Instalación

Siga los pasos a continuación para instalar y establecer las configuraciones:


1. Haga doble clic en "[glm-Setup](#)" para instalar [GstarCAD 2025 Network license Manager](#).




2. Puede elegir si iniciar el servidor inmediatamente o iniciarlo más tarde.




3. Encontrará un icono de bandeja con un signo de exclamación que se muestra en la barra de tareas después de que se haya completado la instalación. Y habrá consejos como "No se encuentra el servicio. Por favor, compruebe su configuración" antes de establecer las configuraciones.



4. Haga clic en **el icono de GstarCAD Network License Manager** y haga clic en **Opciones** para establecer las configuraciones



5. Establezca las configuraciones de la siguiente manera:



Sistema:

Ejecutar este servidor cuando se inicia Windows: Cuando esta opción está marcada, GstarCAD License Manager se puede reiniciar automáticamente cuando se inicia Windows.

Observación: La opción "Ejecutar este servidor cuando se inicie Windows" no afectará el estado de la licencia.

Servicio de licencias:

Ruta de registro: puede especificar una ruta para guardar los registros de licencia y la ruta de acceso debe permitir que LocalService escriba, de lo contrario, el servicio de licencia no se ejecutará. Si su sistema operativo es Windows 10, se recomienda la ruta de acceso predeterminada ProgramData.

Puerto de servicio: El rango válido debe estar entre 1024-64000.

Puerto de licencia: El rango válido debe estar entre 27000-27009.


6. Una vez que se han establecido las configuraciones, el signo de exclamación cambia a marca de verificación.




1.2. Configuración

1. Haga clic en **el icono del** Administrador de licencias de red de GstarCAD **y seleccione la opción Administrador de licencias** para cargar el cuadro del administrador de licencias.

Puede activar, devolver las licencias de red de GstarCAD en línea o manualmente, puede reparar la licencia cuando muestra un mensaje de error en el administrador de licencias. Los usuarios que comparten su licencia de red y prestan detalles también se pueden encontrar en el administrador de licencias.



2. Lista de funciones en el Administrador de licencias.



Actualizar: Actualice el estado de la licencia de red de GstarCAD.

Activar en línea: Activar la licencia de red de GstarCAD en línea.

Activación manual: Activar manualmente la licencia de red de GstarCAD.

Devolución en línea: Devolución de la licencia de red GstarCAD en línea.

Retorno manual: Devolución manual de la licencia de red de GstarCAD.

Reparación en línea: Reparación de la licencia de red GstarCAD en línea.

Reparación manual: Reparación manual de la licencia de red de GstarCAD.


Detalles de la licencia : muestra la información de la licencia de uso en detalle.

Detalles prestados: muestra la información prestada de la licencia de red en detalle.

Detalles estadísticos: muestra la información de usuario de los usuarios que utilizan

la licencia o la información de usuario de los usuarios que utilizaron la licencia durante un período de tiempo determinado.

3. Ajuste el servicio de licencia de red de GstarCAD.




Iniciar servicio: Inicia el servicio de licencias de Gstarsoft, otros usuarios que con el permiso pueden tomar prestadas o prestar las licencias del servidor.

Stop Service: Detenga el servicio de licencias de Gstarsoft, otros usuarios a los que con el permiso no se les permitirá tomar prestadas o prestar las licencias del servidor.


Reiniciar el servicio: Cuando el servicio encuentra algunos problemas, puede intentar reiniciarlo.

Nota: Si necesita realizar algún cambio en su licencia, detenga primero el servicio y reinicie el servicio después de que se haya realizado la operación.

4. Obtenga la información de la versión de GstarCAD Network License Manager en [Acerca de](#).



5. Haga clic en [Salir](#) para salir de GstarCAD Network License Manager.




2. Activación y devolución de la licencia de red de GstarCAD

Si tiene una clave de licencia de red GstarCAD 2025, puede ejecutar GstarCAD License Manager en una computadora servidor para administrar su licencia de red, como la activación de la licencia, la devolución de la licencia, etc.



2.1. Activar en línea

Instrucción: asegúrese de que su computadora se conecte a Internet.


1. Haga clic en **el icono del** Administrador de licencias de GstarCAD **y seleccione** **la opción** Administrador de licencias.



2. Haga clic en **el botón** Activar en línea.




4. A continuación, encontrará que la licencia activada se muestra en la lista del administrador de licencias.



Nota: Para el sistema operativo Windows Server, si aparece el mensaje "La sesión no existe" al activar la licencia de red de GstarCAD en línea a través del Administrador de licencias de red de GstarCAD, verifique la siguiente solución:

1. Abra **Internet Explorer (IE)** y seleccione **Opciones de Internet** y luego haga clic en **Sitios de confianza** en la **pestaña Seguridad**.



2. Agregue los dos sitios siguientes a los sitios de confianza.

<https://support.gstarcad.net>


<https://support2.gstarcad.net>

3. Haga clic en el botón Aceptar para guardar la configuración de seguridad. A continuación, puede activar o devolver la licencia de red de GstarCAD en línea normalmente.


2.2. Activación manual

Instrucción: Si su computadora no está conectada a Internet, puede usar el archivo de activación (archivo xml) para activar su licencia de red GstarCAD 2025 manualmente.

1. Haga clic en el icono del Administrador de licencias de GstarCAD y seleccione la opción Administrador de licencias.




2. Haga clic en el botón Activar manualmente.




3. Siga los tres pasos de este cuadro de diálogo para activarlo manualmente.

Pasos 1:


- 1) Introduzca la clave de licencia y haga clic en el botón Crear solicitud para generar el archivo de solicitud.






Pasos 2:

- 1) Acceda al centro de servicio en línea de GstarCAD: <https://license.gstarcad.online/> e inicie sesión con la **clave de licencia** desde una computadora con conexión a Internet.



- 2) Luego haga clic en el botón Activar en la pestaña Activación.



- 3) Haga clic en el **botón** Elegir archivo y seleccione el archivo de solicitud que ha guardado y haga clic en el **botón Enviar** para continuar.

My License: 3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400

Request XML File

Choose File

Upload File: 3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400_ActivateRequest.xml

Load the credible request XML activation file which created at user client

Submit

Find out the file and click it to submit

- 4) Haga clic en el **botón Descargar** y guarde el archivo de licencia (archivo XML de respuesta). Le recomendamos que almacene el archivo de licencia en su unidad flash USB.

My License: 3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400

Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD 2025 Plus	Network Version	3	Trial License	en-US	2024-06-04~2024-06-11	Activated	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click "Return License" to return your license.

Paso 3:

Regrese a su computadora y descubra la opción Administrador de licencias de GstarCAD Network License Manager. Haga clic en el **botón** Importar respuesta y seleccione el archivo de licencia que acaba de descargar y guardar desde otra computadora, y luego haga clic en el **botón Aceptar** para finalizar la activación.

Activate new license

Input LicenseKey

3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400

Create Request

Enter license key, click 'Create Request' button to generate request file.
Send request file to your local distributor/reseller to get response file.

Import Response File

Click 'Import Response' button to import the response file.


Import Response

Close


2.3. Devolución en línea

Instrucción: asegúrese de que su computadora se conecte a Internet.

1. Seleccione la licencia que desea devolver y haga clic en el botón **Devolución en línea**.




- Después de unos segundos, puede ver que la licencia que ha seleccionado para devolver ha desaparecido de la información de la licencia.




2.4. Devolución manual

Instrucción: Si su computadora no está conectada a Internet, puede devolver su licencia de red GstarCAD 2025 manualmente.

1. Seleccione la licencia que desea devolver y haga clic en **Devolución manual**.




2. Siga los tres pasos en el siguiente cuadro de diálogo para devolver la licencia de red de GstarCAD manualmente.




Pasos 1:

- 1) Haga clic en [el botón Crear solicitud](#) para generar y guardar el archivo de solicitud.





Pasos 2:

- 1) Acceda al centro de servicio en línea de GstarCAD: <https://license.gstarcad.online> e inicie sesión con la clave de [licencia](#).



- 2) A continuación, haga clic en [la pestaña Administración de licencias](#) y haga clic en [el botón Devolver licencia](#) para cargar el archivo de devolución.





- 3) Elija el archivo XML de solicitud de devolución que guardó y haga clic en Enviar para cargar el archivo de devolución.

License Management
My License
3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400
Logout

My License: 3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400

Request XML File

Choose File

Upload File: 3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400_ReturnRequest.xml

Load the credible request XML returned file which created at user client

Submit

Find out the file and click it to submit

- 4) **Descargue** el XML de respuesta de la pestaña Administración de licencias.

Activation
License Management
Sync Log
My License
3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400
Logout



Return License

My License: 3401-E907-0700-0300-71CF-078F-71CA-0400


Product	Encryption Type	Network License Node Quantity	License Type	Language	Service Period	License Status	Response XML
GstarCAD 2025 Plus	Network Version	3	Trial License	en-US	2024-06-04-2024-06-11	Returned	

Please download Response XML file to activate your product.
Please click"Return License" to return your license.

- 5) Regrese a su computadora y descubra el administrador de licencias de GstarCAD, haga clic en el **botón** Importar respuesta y seleccione el archivo de licencia que acaba de descargar y guardar desde otra computadora.




- 6) Haga clic en el botón Aceptar para terminar de devolver la licencia de red de GstarCAD.




servidor

En los detalles de la licencia, puede ver la información de activación de la licencia de red . Seleccione el producto correcto y haga clic en **Detalles de la licencia** en el Administrador de licencias.





Por ejemplo: si su licencia de red tiene tres nodos y tres usuarios activados y utilizando actualmente, no quedarán nodos disponibles para que otros usuarios los activen o tomen prestados. Si uno de los tres usuarios activados abandona GstarCAD 2025, el nodo se devolverá al administrador de licencias y habrá una licencia disponible que se puede activar o tomar prestada.



4. Verifique los usuarios que tomaron prestada la licencia de red de su servidor


La licencia de red de GstarCAD permite a los usuarios tomar prestados nodos del servidor durante un período determinado. La lista del administrador de licencias muestra el número de nodos prestados y el número de nodos disponibles que quedan. La opción Detalles prestados muestra la información sobre los nodos prestados.

Por ejemplo, si su licencia de red tiene un total de tres nodos y un usuario ha tomado prestado un nodo del servidor, solo quedarán dos nodos disponibles que se puedan activar o tomar prestados. La licencia prestada puede devolverse automáticamente al servidor en la fecha de vencimiento, o el usuario puede devolverla manualmente en cualquier momento durante el período de validez.



Puede comprobar los usuarios que están utilizando actualmente una licencia de red, así como la información del usuario durante un determinado período de tiempo a través de las opciones de

detalles estadísticos en el Administrador de licencias de red. Puede filtrar los usuarios que están utilizando actualmente las licencias, así como los que utilizaron las licencias mediante las opciones "En usuario, Hoy, Ayer, últimos 7 días y Días especificados".



Nota:

1. Algunos programas de seguridad (como el software antivirus) pueden hacer que GstarCAD Network License Manager se ejecute de forma anómala; En este caso, puede salir del software de seguridad o agregar GstarCAD Network License Manager a la ruta de confianza.
2. El nombre del equipo servidor debe estar en inglés.
3. Si la computadora servidor tiene instalado un antiguo Administrador de licencias de GstarCAD, primero apáguelo y luego instale la última versión de GstarCAD Network License Manager.