



GstarCAD: Configurar archivos de respaldo .BAK y cómo recuperarlos

1 Abrir las opciones



1. Abre GstarCAD.
2. En la línea de comandos escribe: **OP**
3. Presiona Enter.
4. Se abrirá la ventana de Opciones.

2 Activar los archivos .BAK



3 También puedes usar comandos

GstarCAD - Línea de comandos

Comando: **ISAVEBAK**

Nuevo valor para ISAVEBAK <0>: **1**


Comando: **SAVETIME**

Nuevo valor para SAVETIME <10>: **5**

Comando:

Comando	Función	Valor recomendado
ISAVEBAK	Activa o desactiva archivos .BAK	1 (activado)
SAVETIME	Intervalo de guardado automático (minutos)	5 minutos

4 ¿Dónde se guardan los archivos?



El archivo **.BAK** se guarda en la misma carpeta del dibujo original.

5 Cómo recuperar un archivo .BAK


1. Cierra el dibujo en GstarCAD.
2. Abre la carpeta donde se encuentra el archivo .BAK.
3. Haz una copia del archivo .BAK.
4. Cambia la extensión de **.BAK** a **.DWG**.



Plano_Arquitectura.bak Plano_Arquitectura_RECUPERADO.dwg

5. Abre el archivo recuperado en GstarCAD.
6. Comprueba que contiene la información que necesitas.

6 Recuperar archivos de guardado automático .SV\$



Los archivos **.SV\$** se guardan en la carpeta de guardado automático. Puedes hacer una copia y cambiar la extensión a **.DWG** para recuperarlos.

7 Recuperar un archivo DWG dañado

GstarCAD - Línea de comandos

Comando: **RECOVER**

Seleccione el archivo a recuperar:

El comando **RECOVER** analiza y repara un archivo DWG dañado. También puedes usar el comando **AUDIT** para detectar y corregir errores en un dibujo abierto.

8 Configuración recomendada

Función	Configuración
Crear archivos .BAK	Activado
ISAVEBAK	1
Guardado automático	Activado
SAVETIME	5 minutos
Formato principal	DWG
Recuperación de archivos dañados	RECOVER
Comprobación de errores	AUDIT